



SOIN DES CANARDS

Alimentation et gestion des canards

Les canetons peuvent être couvés au sol de la même manière que les poussins, mais ont besoin de plus d'espace au sol par oiseau. Une zone de 10 pieds carrés convient pour couvrir 200 canetons pendant les 10 premiers jours. Les oiseaux ont besoin de plus d'espace pour courir après cette période.

Les canards doivent être démarrés à 90 ° F (32 ° C) pendant les 7 premiers jours. La température peut être abaissée de 5 ° C (2 à 3 ° C) par semaine par la suite pendant 6 à 8 semaines jusqu'à ce que les oiseaux aient des plumes. Les lampes chauffantes infrarouges avec des ampoules en verre dur qui ne se brisent pas si l'eau est jetée par les oiseaux sont satisfaisantes pour la couvaison. Ils doivent être suspendus de 24 à 30 pouces au-dessus de la litière. Tout autre type de couveuse avec un aspirateur fera également du bon travail, mais veillez à soulever l'aspirateur suffisamment haut pour que les oiseaux ne se brûlent pas la tête. La paille ou les copeaux font une bonne litière pour la couvaison.

N'utilisez pas de journaux pour la litière, car les canetons ont du mal à marcher sur une surface aussi lisse, ce qui peut même les rendre boiteux et les faire tomber complètement.

Les oiseaux doivent être nourris tout ce qu'ils peuvent manger d'un bon levain de canard pendant les 2 premières semaines. S'il n'est pas disponible, le démarreur de poussin peut s'avérer tout à fait satisfaisant si vous vous assurez qu'il n'est pas médicamenté avec des médicaments qui pourraient être nocifs pour les canetons. Il est essentiel qu'il y ait beaucoup d'eau potable à disposition en tout temps, car ces oiseaux naissent assoiffés et le restent.

L'eau de baignade est inutile et, dans le cas d'un grand troupeau, peut même favoriser la maladie en raison de la pollution de l'eau .

Les maladies sont rares chez la sauvagine, et les canards ont rarement besoin d'additifs alimentaires ou de médicaments non naturels. Cela en fait un choix idéal pour ceux qui s'inquiètent des additifs alimentaires. Cependant, il y a plusieurs conditions qui se présentent occasionnellement et que vous devez surveiller. Tout d'abord, une boiterie peut apparaître. Cela est souvent dû à une carence en niacine, soit dans la ration de départ si la condition apparaît chez les très jeunes oiseaux, soit chez les oiseaux plus âgés parce que le pâturage est devenu sec et brun. De plus, des problèmes respiratoires surviennent parfois et les oiseaux présentent des symptômes similaires à ceux trouvés chez les poulets. Parmi les causes possibles, citons le matériau de literie moisi, une mauvaise ventilation et les virus. Les antibiotiques s'avèrent généralement utiles.