



Fashmel Applications

Dementia Diary

Eine Uhr und ein Kalender für ältere Menschen und Demenz- / Alzheimer-Kranke



Inspiriert von meinen Erfahrungen mit meiner Mutter und meinem Schwiegervater, die beide an Demenz / Alzheimer gelitten haben, wurde das Dementia Diary geschrieben, um ihr Leben und das ihrer Betreuer zu verbessern.



Dementia Diary/Clock bietet eine digitale / analoge Uhranzeige und eine live und fernkonfigurierbare Kalenderfunktion.



Mit einem geteilten Kalender, der auf einem Android oder Apple-Telefon oder Tablett konfiguriert ist, kann Dementia Diary Ihre alten Geräte in eine nützliche Wand- oder Tischuhr verwandeln.



Dementia Diary zeigt bis zu drei Termine aus Ihrem Webkalender an, die entweder heute oder morgen stattfindet (konfigurierbar) und ein aktuelles "ganztägiges" Ereignis.



Fotos, die auf dem Gerät von Google Drive gespeichert sind (nur Android), können verwendet werden, um Ihr Gerät in ein Foto- oder Speicheralbum zu verwandeln, einschließlich einer Diashow.

Dementia Diary benötigt keine Einrichtung und die erste Version hatte keine Konfigurationsmöglichkeiten. Im Laufe der letzten Jahre haben die Benutzer eine Vielzahl von Optionen gewünscht, die realisiert wurden, um Betreuern und Betroffenen zu helfen.

Eine Liste der meisten Konfigurationsoptionen finden Sie hier.

Neben Englisch unterstützt Dementia Diary (nur Android-Version) die folgenden Sprachen; (auf dem Gerät konfiguriert)

Tschechisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Dänisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Schwedisch und Finnisch.



Dementia Diary - Informationen zur Benutzerhilfe

Bildschirminteraktion

Die Interaktion mit dem Bildschirm erfordert entweder ein "Drücken" oder ein "langes Drücken" (2 Sekunden) in den entsprechenden Bereichen des Bildschirms.

Auf Hilfeinformationen kann durch langes Drücken der zweiten Zeile des Bildschirms zugegriffen werden.

<Tag> - Nur Android

Konfiguration

Diese können sie durch langes Drücken der linken oberen Zeile des Bildschirms erreichen. <Uhrzeit>

Zeit und Datum

Verschiedenen Zeit- und Datumskonfigurationen können Sie durch langes Drücken der dritten Zeile des Bildschirms auswählen. <Tageszeit>



Bildschirmfarben

Diese können durch langes Drücken oben rechts auf dem Bildschirm durchgeschaltet werden <Datum>: Bildschirmfarben auf dem digitalen Bildschirm, Textfarben bei der Anzeige eines Fotos, Schwarz-Weiß-Analoguhranzeigen.

Bildschirm-Optionen

Screen Lock: Der Bildschirm kann durch fünfmaliges schnelles Drücken der linken oberen Bildschirmhälfte gesperrt werden. Wiederholen Sie dieses, um die Sperre aufzuheben. Bei späteren Android-Versionen verwendet die Anwendung die 'Navigationsleiste'. Streichen Sie den Bildschirm nach oben/unten, um ihn bei Bedarf aufzurufen.

Konfigurationsoptionen (siehe oben) Die folgenden Konfigurationseinstellungen sind zugänglich.

Time of Day Information: Es werden vier Tageszeiträume identifiziert: Morgens, Nachmittags, Abends und Nachts. Die Startstunde und der angezeigte Text für jede Periode kann überschrieben werden.

Day of Week Overrides: Der für jeden Wochentag angezeigte Text kann mit einem benutzerdefinierten Text übersteuert werden.

Digitaler/Analoger Modus: Wählen Sie zwischen einer digitalen Uhr (Text) und einem von drei analogen Uhranzeigeformaten.

12/24-hour mode: Wählen Sie zwischen dem 12- oder 24-Stunden-Modus auf dem Display.

Uppercase Date and Time: Stellen Sie diese Einstellung ein, um den Bildschirmtext für Datum und Zeit auf Großbuchstaben zu setzen.

Uppercase Calendar: Aktivieren, um den Text aller Kalenderereignisse in Großbuchstaben zu schreiben.

Display Event Time: Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Zeit eines Ereignisses aus allen Kalenderereignissen entfernt.

Banner Text: Wenn gesetzt, wird der (ganztägige) Ereignistext mit dem eingegebenen Text überschrieben, es sei denn, es ist bereits ein ganztägiges Ereignis aktiv.

No Event Time: Übersteuert den Text 'Nothing Happening Today' mit dem vom Benutzer eingegebenen Text.

Tomorrow Marker: Bei Aktivierung, wird auf dem Display der Beginn des morgigen Ereignisses und nicht den Ereignistext angezeigt.

Noon/Midnight Text: Wenn aktiviert, wird für ein Ereignis um 12:00 Uhr die Zeit als 'Mitternacht' oder 'Mittag' angezeigt.

Enable Speech: Wenn aktiviert, wird durch Berühren der dritten Textzeile Uhrzeit und Datum gesprochen (stellen Sie sicher, dass die Lautstärke hoch ist).

Show Today's Event only: Zeigt nur die Ereignisse von heute an, nicht die Ereignisse der nächsten zwei Tage (bis maximal drei Ereignisse).

Reduced Information at Night: Wenn aktiviert, wird der Bildschirm während "Night" gedimmt und es werden keine Ereignisse auf dem Bildschirm angezeigt.

Note of Warning

This application is designed to be "always on". Please ensure the device is connected to the mains when in use

Brightness: Stellen Sie die Helligkeit ein: Legen Sie die Helligkeit des Bildschirms während der Nachtzeit fest. (0...100)

Marquee Mode: Wenn aktiviert, rollt langer, ganztägiger Ereignis-Textnachrichten horizontal über den Bildschirm.

Enable Alarms: Hebt (rot) das nächste Kalenderereignis hervor, wenn der Alarm aktiviert ist (innerhalb des eingestellten Warnzeitraums). Langes Drücken auf das Ereignis, wenn es markiert ist, bestätigt das Ereignis im Kalender mit der aktuellen Zeit.

Alarm Warning Period: Ermöglicht es dem Benutzer, die Dauer der Warnung vor einem Alarm einzustellen. Stellt auch den Zeitraum für "soon" ein.

Bild Einstellungen

Background Picture: Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl eines Bildes, das im Hintergrund der Digitaluhr angezeigt werden soll.

Full Screen Picture: Ermöglicht die Auswahl eines Bildes, das im Hintergrund der Digitaluhr angezeigt wird: Zeigt das Bild als Vollbild oder als Viertelbild (oben rechts) an.

Slideshow Mode: Wenn diese Funktion aktiviert ist und ein Hintergrundbild ausgewählt ist, durchläuft dieses alle Bilder im ausgewählten Fotoordner (DMD für iOS) zu dem unten definierten Satz. Durch Drücken der Taste Picture wird das Bild auf das nächste Bild verschoben.

Slideshow rate: Stellt die Rate (in 10-Sekunden-Perioden) ein, mit der die Bilder aktualisiert werden.

Kalender Optionen

Dementia Diary verwendet jeden Kalender, der auf dem installierten Gerät konfiguriert ist oder kann nur für einen ausgewählten Kalender konfiguriert werden (Android).

Calendar Update Rate: Legt die Rate in Sekunden fest, mit der der Kalender aktualisiert wird (10s-Perioden). Anpassen, um die Downloadmenge zu reduzieren. Hinweis: Bei 10s (Standard) lädt die Anwendung ca. 3 GB in einem Monat herunter (abhängig von der Anzahl der abgerufenen Ereignisse).

Android-spezifische Optionen

@DDpicturefilepath: (nur bei All Day-Events) erzwingt die Anzeige eines Bildes mit dem angegebenen Pfad für diesen Tag.

Google-Drive: Für Bilder als auch für Ton kann zwischen lokalen Dateien oder von Dateien von Google-Drive gewählt werden.

Nur bei zeitgesteuerten Ereignissen bewirkt der Start des Kalenderereignistextes mit einem "[", dass das Ereignis nur dann angezeigt wird, wenn es aktiv ist. Durch das Einfügen von `-i<Bilddatei>` und/oder `-s<Tondatei>` am Ende eines Ereignisses kann die Datei angezeigt/abgespielt werden, wenn sie aktiv ist. Für Google Drive-Dateien verwenden Sie das Web, indem Sie die Web-ID des Laufwerks zur Identifizierung der Datei verwenden, z.B. "Event Text-iOB4NnnllcLiPHGF54OIgh763sH".

Calendar Email Account: Dieses auf das von Ihnen verwendete E-Mail-Konto einstellen, damit Ihr Kalender verwendet wird.

Show Startup Screen: Beim Start der Anwendung wird standardmäßig ein Startbildschirm angezeigt.

Display Picture Titles: Ermöglicht es dem Benutzer, den Dateinamen unterhalb des Viertelbildschirmbildes anzuzeigen, falls dieses angezeigt wird.

Use Skype: Wenn aktiviert, wird in der unteren rechten Ecke des Bildschirms ein Skype-Symbol angezeigt. Langes Drücken auf das Symbol aktiviert Skype.

Skype contact: Wenn dies eingestellt ist und die Skype-Anwendung angemeldet ist, wird der angegebene Kontakt oder das Telefon (falls registriert) automatisch angerufen.

Calendar Launch: Erlauben Sie dem Benutzer, den lokalen Kalender durch langes Drücken auf die untere Mitte des Bildschirms zu starten.

Font Size: Ermöglicht es dem Benutzer, die auf dem Bildschirm verwendete Schriftgröße zu überschreiben. Die Standardeinstellungen sind '15:15:25:25:15:15:15:10:10'. (jede Zeile)

Time of Day Colours: Ermöglicht die Auswahl der Hintergrundfarben (1...6) entsprechend der Tageszeit. z.B. 1:2:3:6 stellt Morning auf Farbschema 1 (Schwarz auf Weiß), afternoon auf 2 (Weiß auf Schwarz), etc. (0 == Standard-Schema)

Note of Warning

This application is designed to be "always on". Please ensure the device is connected to the mains when in use